

# Wichtige Hinweise zum Setup

Letzte Bearbeitung: 28.01.2021

**1.Schritt:** Sichern Sie den gesamten Datenpfad mit allen Unterverzeichnissen.

**2.Schritt:** Führen Sie das Setup aus.

Ab dem Setup 09/10/23a wird der Programm-Pfad automatisch durch die Setup-Routine vorgegeben, da ab VISTA bis Win10 der Pfad beim 64Bit Betriebssystem mit ../Programme (x86)/ und bei 32 Bit Betriebssystem mit ../Programme/ für 32Bit Programme definiert ist.

Dieser Pfad erlaubt ohne Administratorrechte kein Schreiben in Dateien in und unterhalb dieses Pfades. Da Win10 mittlerweile stark verbreitet ist und bis einschließlich Window7 nicht mehr supportet wird, musste diese Änderung durchgeführt werden.

Sie können während des Setup-Vorganges ja jeden beliebigen anderen Pfad wählen, also auch wieder den gewohnten. Nicht aber ohne vorherige Datensicherung. Normalerweise ersetzt Setup nur die modifizierten Dateien. Ihre bereits editierten Daten bleiben erhalten.

**3.Schritt:** Testen Sie nach dem Setup ob Ihre Originaldaten noch vorhanden sind. Nach dem Start des Programmes kann es zu einer Fehlermeldung der Datenbank kommen. Reorganisieren sie die gemeldete Datenbank. Es werden für die neue Programmversion neue Felder zugefügt. Sehen Sie wider Erwarten nur die Testpersonen, so müssen Sie Ihre vorherige Datensicherung wieder einfügen.

**Bei Auftreten von Fehlermeldungen schauen Sie in die FAQ's (Häufig gestellte Fragen)!**

[Häufig gestellte Fragen zum GP-Programm](#)